



RoundCube, un webmail associé à AJAX

Un Webmail avec des glisser-déplacer comme dans une application système !

Tester avec les serveurs suivants : ● [SME7.1](#)

Sous licence : [GPL](#)

D'après le [site de Dungog Networks](#)

Un Webmail avec des glisser-déplacer comme dans une application système !



roundcube - boîte de réception

([JPEG, 43 ko](#))



Roundcube - envoi de mail

([JPEG, 42.5 ko](#))

- **En 1er, installer les deux contribs suivantes :**



roundcube-0.1-479svn.noarch.rpm

([RedHat/Mandrake/SuSE, 910 ko](#))



smeserver-roundcube-0.9-4.noarch.rpm

([RedHat/Mandrake/SuSE, 13.4 ko](#))

```
rpm -Uvh http://www.spox31.dyndns.org/portail/IMG/rpm/roundcube-0.1-479svn.noarch.rpm
```

```
rpm -Uvh http://www.spox31.dyndns.org/portail/IMG/rpm/smeserver-roundcube-0.9-4.noarch.rpm
```

- **En 2e, il faut remplir la base de données :**

```
mysql roundcube < /opt/roundcube/SQL/mysql.initial.sql
```

● **En 3e, mettre le mot de passe de la base :**

```
cd /opt/roundcube/config/
```

```
cp db.inc.php.dist db.inc.php
```

```
cp main.inc.php.dist main.inc.php
```

Afficher et memoriser le mod de passe :

```
config show roundcube
```

Si le mot de passe contient un "@" il faut obtenir un nouveau mot de passe :

```
config delprop roundcube DbPassword
```

```
/etc/e-smith/events/actions/initialize-default-databases
```

```
config show roundcube
```

Editer le fichier **/opt/roundcube/config/db.inc.php** et modifier la ligne du mot de passe et remplacer **roundcubemail** par **roundcube** a la fin de la ligne :

```
$rcmail_config['db_dsnw'] =  
'mysql://roundcube:_LE_NOUVEAU_MOT_DE_PASSE_@localhost/roundcube';
```

● **En 4e, editer** ensuite le fichier **/opt/roundcube/config/main.inc.php** et modifier le nom de domaine, par default **localhost** :

```
$rcmail_config['default_host'] = 'localhost';
```

Modifier aussi (dans le meme fichier) les noms des boites aux lettres par default pour etre compatible avec le webmail en standard de la SME : **Sent** devient **sent-mail**, **Junk** devient **junkmail**

```
// store spam messages in this mailbox
$rcmail_config['junk_mbox'] = 'junkmail';

// store sent message in this mailbox
// leave blank if sent messages should not be stored
$rcmail_config['sent_mbox'] = 'sent-mail';

// display these folders separately in the mailbox list.
// these folders will automatically be created if they do not exist
$rcmail_config['default_imap_folders'] = array('INBOX', 'Drafts', 'sent-mail', 'junkmail', 'Trash');
```

● **Voilà, le webmail RoundCube doit être opérationnel :**

Taper https://_ip_de_votre_serveur_/roundcube/

Bonne correspondance !