



L interface utilisateur et l email automatique

L administrateur peut déléguer un ou plusieurs contrôles du "server-manager" à un ou plusieurs utilisateurs. Le serveur peut répondre au email en automatique en cas d'absence de l'utilisateur !

Tester avec les serveurs suivants : [Free-EOS 1.1](#) [Free-EOS 1.2](#) [SME 5.6](#) [SME 6.01](#)

Sous licence : [GPL](#)

- Voici une contribution très utile aussi bien à l'administrateur qu'à l'utilisateur. L'administrateur peut donner à un utilisateur le choix d'arrêter le serveur, de gérer les mots de passe des utilisateurs, etc...

- Telecharger les trois fichiers et installer les dans cet ordre :



perl-Unicode-String-2.06-1.i386.rpm

premier fichier à installer

([RedHat/Mandrake/SuSE, 66 ko](#))



perl-Unicode-IMAPUtf7-1.02-1.i386.rpm

deuxième fichier à installer

([RedHat/Mandrake/SuSE, 4.8 ko](#))



e-smith-userpanel-1.0-11.noarch.rpm

dernier fichier à installer pour sme5.5 ou Free-EOS - interface d'administration

([RedHat/Mandrake/SuSE, 79.8 ko](#))



e-smith-userpanel-1.6.0-3.noarch.rpm

dernier fichier à installer pour sme 6.01 - interface d'administration

([RedHat/Mandrake/SuSE, 97.3 ko](#))

- Dans le "server-manager", vous avez deux nouvelles sections :

le "User Panel Access" qui permet de deleguer les commandes a un utilisateur et le "User vacations" qui permet a un utilisateur absent de renvoyer un message automatique a son expéditeur.

- Description du "User Panel Access" :

Dans cette section, vous avez la liste des utilisateurs et un "every user" qui est le paramétrage par défaut de tous les utilisateurs.



user-panel

liste des
utilisateurs

([PNG, 25.7 ko](#))

Commencer par changer le paramétrage par défaut des utilisateurs, voir l'exemple :



every user

Choix des
contrôles a
deleguer a l'
utilisateur

([PNG, 59 ko](#))

Puis changer les paramètres de l'utilisateur qui vous secondera en cas d'absence.

- Description du "User vacations" :

Une nouvelle liste des utilisateurs apparaît dans cette section. Pour chaque utilisateur, vous avez la possibilité de changer la configuration du message automatique, par défaut ou plus-tard.



User vacations

liste des
utilisateurs

[\(PNG, 19.6 ko\)](#)

changer la lettre automatique par défaut et ne pas oublier mettre l'option a "Yes" en cas d'absence de l'utilisateur puis valider. Voir l'exemple :



exemple

Message
automatique
[\(PNG, 24.8 ko\)](#)

● L'utilisateur accède à l'interface "user-manager" avec l'adresse suivante :
<https://serveur/user-manager>

Par défaut l'utilisateur ne peut que changer son mot de passe et rediriger ses emails vers une autre pop3.



[\(PNG, 95.5 ko\)](#)

Sinon les autres options vues par l'utilisateur sont un peu spartiates, mais très fonctionnelles !

Prenez des vacances et faites confiance !